

Ungventa.

Salver.

Salver ere Lægemidler til udvortes Brug, som ere af blød, smørlignende Konsistens.

Ved Tilberedning af Salver maa man omhyggeligt iagttage, at der ikke anvendes stærkere Varme end nødvendigt.

Hvis ingen anden Fremgangsmaade er foreskreven, er Følgende at iagttage:

De tungest smeltelige Stoffer smeltes først, derpaa tilsættes de lettere smeltelige. Den endnu varme, smeltede Masse skal, om fornødent, koleres og skal omrøres jævnlig, indtil Salven er stivnet.

Flygtige Stoffer maa ikke tilsættes, førend Massen er afkølet til mellem 50° og 70° . Skulle Pulvere tilblandes, udrøres de, efter i Forvejen at være slaaede gennem en Sigte, med en ringe Del af den endnu flydende Masse. Derpaa tilblandes lidt efter lidt den øvrige smeltede Masse, hvorpaa det Hele, efter om fornødent at være koleret, afkøles under Omrøring.

Salver maa ikke være brankede, klumpede eller harske.

Opbevaringskarrene skulle, før de fyldes med en ny Portion Salve, renses og tørres omhyggeligt.

Salver skulle saa vidt muligt sikres mod Indvirkning af Fugtighed, Lys og Varme.

Ungventum Acetatis plumbici.**Kølede Salve.**

Rcp.

Acetatis plumbici subtilissime pulverati partes	100
Adipis loti partes	900
	<hr/>
Fiat unguentum.	1000.

Det fint pulveriserede Blyacetat udrives med det rensede Svinefedt.

Skal være hvid.

Ungventum boricum.**Borsalve.**

Rcp.

Acidi borici subtilissime pulverati partes. . .	100
Adipis loti partes	900
	<hr/>
Fiat unguentum.	1000.

Den fint pulveriserede Borsyre udrives med det rensede Svinefedt.

Skal være hvid.

Ungventum Cetacei.

Cold Cream.

Rcp.

Cerae albae partes	50
Cetacei partes	100
Olei Amygdalae partes	600
Aqvae Rosae partes	250

Fiat unguentum.	1000.
-----------------	-------

Det hvide Vox og Spermacetten smeltes sammen med Mandelolien, og dernæst tilblandes Rosenvandet under stærk Omrøring eller Piskning, indtil der ikke mere udskilles Vand.

Skal være gullig-hvid og af temmelig blød Konsistens. Lugter af Rosenolie.

Man maa kun opbevare et forholdsvis ringe Forraad af denne Salve.

Ungventum Glycerini.

Glycerinsalve.

Rcp.

Amyli Tritici partes	150
Aqvae destillatae partes	150
Glycerini partes	700

Fiat unguentum.	1000.
-----------------	-------

Hvedestivelsen udrives omhyggeligt med en Blanding af det destillerede Vand og Glycerinen og opvarmes paa Vandbad under vedvarende Omrøring, indtil der er dannet en gennemsigtig Salve. Denne omrøres ogsaa under Afkølingen jævnlig, saa at der dannes en ensartet Masse.

Skal være farveløs.

Maa kun opbevares i forholdsvis ringe Mængde.



Ungventum Hydrargyri.

(Formula internationalis).

Syn.: Hydrargyri unguentum.

Graa Kvægsølvsalve.

Rcp.

Sebi partes	200
Adipis loti partes	440
Adipis Lanae partes	50
Olei Olivae partes	10
Hydrargyri partes	300
Fiat unguentum.	1000.

Faaretalgen og det rensede Svinefedt smeltes sammen ved svag Varme og afkøles. Det vandfrie Lanolin blandes med Olivenolien, og i denne Blanding udrives Kvægsølv, tilsat lidt efter lidt i smaa Portioner, indtil der ikke mere med det blotte Øje kan ses Kvægsølvkugler i

Blandingen. Til sidst tilsættes lidt efter lidt den afkølede Blanding af Faaretalg og rensed Svinefedt.

Skal være blaalig-graa. Med det blotte Øje maa man ikke kunne se Kvægsølvkugler i Salven.

2 Dele af denne Salve svare til 3 Dele Ungventum Hydrargyri Ph. Dan. 1893.

Ungventum Oxydi hydrargyrici.

Rød Kvægsølvsalve.

Rcp.

Oxydi hydrargyrici partes.	50
Adipis loti partes.	950
Fiat unguentum.	1000.

Det røde Kvægsølv vilte udrives med det rensede Svinefedt.

Skal være ensartet rød.

Maa kun opbevares i forholdsvis ringe Mængde.

Ungventum Oxydi plumbici.

Diakylonsalve.

Rcp.

Emplastri Oxydi plumbici partes.	650
Paraffini liquidi partes.	350
Fiat unguentum.	1000.

Blyplasteret sammensmeltes paa Vandbad med Vaselineolien.

Skal være graalig eller gullig-graalig.

Ungventum Oxydi zincici.

Zinksalve.

Rcp.

Oxydi zincici venalis partes	100
Adipis loti partes	900
Fiat unguentum.	1000.

Zinkhvidtet udrides med det rensede Svinefedt.

Skal være hvid.

Ungventum Pyrolei Pini.

Tjæresalve.

Rcp.

Carbonatis kalici depurati partes	150
Aqvae destillatae partes	100
Pyrolei Pini partes	450
Adipis loti partes	300
Fiat unguentum.	1000.

Det rensede Kaliumkarbonat opløses i det destillerede Vand; denne Opløsning blandes med Træ tjæren og det rensede Svinefedt og gives et svagt Opkog.
Skal være sortebrun. Lugter af Træ tjære.

Ungventum Sabinæ.

Sevenbomsalve.

Rcp.

Ramulorum Sabinæ minutim concisorum	
partes	250
Spiritus concentrati partes.	500
Cerae flavæ partes	180
Adipis loti partes	800.

Fiat unguentum.

Den fint skaarne Sevenbom digererens i 12 Timer med Vinaanden og opvarmes derpaa under Omrøring med det gule Vox og det rensede Svinefedt, indtil Vinaanden er fordampet. Den endnu varme Masse presses godt mellem varme Plader og koleres efter at være smeltet; derpaa tilblandes saa meget smeltet rensed Svinefedt, at den samlede Vægtmængde udgør

Tusende Dele 1000.

Skal være grønlig. Lugter af Sevenbom.